



OFFICE 2024 KULLANICILARINA NOT:

1- Office 2024'te Not Defterini çalıştırırken internetten indirilen dosyanın makrolarını açmıyor. Aşağıdaki ekran geliyor.




“Daha Fazla Bilgi” düğmesine tıkladığınızda açılan sayfadaki bilgi şu: Bilgisayardan Dosya üzerine sağ tıklayıp- Özellikler’e girin. Engellemeyi kaldır işaretleyin.




2- Office 2024'te Not Defterini çalıştırırken Visual Basic hatası veriyor. Bunun sebebi ana sayfadaki Sınıf Listesi ve Ders Listesi listelerinin Active X nesnesi olarak eklenmiş olması. Office 2024 varsayılan olarak ActiveX kontrollerini çalıştırmıyor. Bu nedenle aşağıdaki ayarları yapmanız gerekir.


1-Dosya ya tıklayın.



2-Bilgi'ye, Sonra "Güven Merkezi Ayarları" na tıklayın




3-ActiveX Ayarlarını reimdeki gibi yapın.



Sonra Not Defterini kaydetmeden kapatın ve yeniden açın. Yeniden açtıktan sonra makroları etkinleştirmenizi isteyecektir, etkinleştirin. Not Defterini kullanabilirsiniz.

Muhtemel Çözünürlük Hatası ve Çözümü:

Not Defteri'ni farklı ekran çözünürlüğü kullanan bir bilgisayarda açtığınızda aşağıdaki gibi bir ana sayfa görebilirsiniz. Ana sayfadaki sınıf ve ders liste kutularının ve butonların ebatları uyumsuz olabilir.



Çözüm için ana sayfadaki “**Ayarlar**” butonuna tıklayın. (butonun tamamı görünmüyorsa sol kenarına tıklayabilirsiniz. Şayet tıklayamazsanız dosyayı **kaydedip kapatın ve tekrar açın**. Tekrar açtığınızda “**Ayarlar**” butonu tıklanabilir olacak şekilde görünecektir.)

Ayarlar penceresi açılır. “**Anasayfa Şekil Ayarlarına Git**” e tıklayın.

ORTAOKUL MU LİSE Mİ

LİSE

Ana Sayfa Şekil Ayarlarına Git ->

Kaydet Düzenle Kapat

Ana sayfa şekil ayarları açılır. Kayıtlı ayarlardan uygun olanı seçip “**Seçili Ayarı Uygula**” butonuna tıklayın. **Sonra dosyayı kaydedin**. Bu işlemi bir defa yapmanız yeterlidir.

Anasayfa Şekil Ayarları

Ana sayfadaki şekil bozukluklarını düzeltmek için kayıtlı ayarları uygulayabilir veya mevcut anasayfa şekil ayarlarını kaydedebilirsiniz. En fazla 10 ayar kaydedilebilir.

Kayıtlı Ayarlar

1920x1280
1366x768

Seçili Ayarı Uygula

Mevcut Ayarları Kaydet

Açıklama

Ayarı Düzenle Ayarı Sil Ayarı Dışa Aktar Ayarı İçe Aktar

Çıkış